Installer sur Chromebook

Grâce à l'environnement Linux de ChromeOS · 10 minutes la première fois

1. Activer Linux (une seule fois)

1 **Ouvrez les Paramètres**

Cliquez sur l'heure en bas à droite, puis sur la roue ⚙. Allez dans **« À propos de ChromeOS » › « Développeurs »** (ou **« Avancé » › « Développeurs »**).

2 **Activez « Environnement de développement Linux »**

Cliquez sur **« Activer »**, gardez les choix proposés et patientez quelques minutes. Une fenêtre noire (le terminal) s'ouvre à la fin : vous pouvez la fermer.

2. Quel fichier choisir ?

Ouvrez l'application **Terminal**, cliquez sur **« penguin »**, tapez `uname -m` puis Entrée :

Réponse	Dossier à ouvrir
`x86_64`	🗁 **Processeur Intel ou AMD** (la plupart des Chromebook)
`aarch64`	🗁 **Processeur ARM** (MediaTek, Qualcomm…)

3. Installer

1 **Copiez le fichier .deb dans « Fichiers Linux »**

Dans l'application **Fichiers**, faites glisser le fichier **.deb** dans **« Fichiers Linux »** (colonne de gauche).

2 **Double-cliquez dessus, puis « Installer »**

Après l'installation, Chronophoto apparaît dans le lanceur d'applications, dans le dossier **« Applications Linux »**.

4. Important : donner accès à vos photos

Linux ne voit pas vos dossiers tant que vous ne les partagez pas. Dans l'application **Fichiers**, faites un **clic droit** sur le dossier qui contient vos photos (par exemple **« Téléchargements »** ou **« Mes fichiers »**), puis **« Partager avec Linux »**. Faites de même pour une **carte mémoire** ou une **clé USB** (clic droit sur son nom) : Chronophoto la détecte alors toute seule.

Ensuite

Chronophoto est gratuit pour vos **100 premières photos**, avec toutes ses fonctions et sans limite de temps. Pour tout ranger ensuite, cliquez sur le bouton **« Essai »** en haut à droite de Chronophoto : tout est expliqué. Le mode d'emploi complet se télécharge sur **www.chronophoto.fr**, rubrique **« Les guides (PDF) »** (bouton « Mode d'emploi complet »).